

Fiorano

Fiorano SOA プラットフォーム

ピア サーバーの追加

対象バージョン: 2007 SP7 および 9.0.0



はじめに

このガイドブックは、Fiorano SOA プラットフォームにおけるピア サーバーの追加方法について説明するものです。

このガイド ブックは、以下のガイドブックで説明されている知識を有していることを前提としています。

- Fiorano SOA プラットフォームのインストール
- Fiorano SOA プラットフォームの起動方法
- Fiorano SOA プラットフォーム のアーキテクチャ概要
- Fiorano オーケストレータによるビジネス プロセス構築の概要 (基礎編)

目次

1. サーバー コンフィグレーションの概要	3
1.1 ポートの構成	3
1.2 プロファイル	4
1.3 コンフィグレーション設定、変更作業のモード	7

2. 既存ピア サーバーとは異なるマシンに追加する	
2.1 マシン B へのインストール	8
2.2 ピア サーバーのプロファイル設定を変更	9
2.2.1 Studio の起動	9
2.2.2 Profile Manager の起動	9
2.2.3 ピア サーバー コンフィグレーションの指定	
2.2.4 ピア サーバー名 (ノード名) の変更	
2.2.5 ESB サーバーへの接続 URL を変更	11
2.2.6 変更の保存	
2.3 新規ピア サーバーの起動	

3. 同一のマシン上で複数のピア サーバーを実行する	14
3.1 プロファイル ファイルの編集	14
3.1.1. Profile Manager の起動	14
3.1.2 ピア サーバーのプロファイル ファイルの選択	15
3.1.3 ピア サーバー名 (ノード名) の変更 (確認)	17
3.1.4 JMS 接続のポート番号 (インターナル ポート)	17
3.1.5 jetty のポート番号	18
3.1.6 JMX 接続のポート番号	18
3.1.7 変更の保存	18
3.3 複数ピア サーバー インスタンスの実行	19

Fiorano

1. サーバー コンフィグレーションの概要

この章では、ピア サーバーを追加する際に必要となるサーバー コンフィグレーションの知識について説明します。

1.1 ポートの構成

Fiorano SOA プラットフォームの各サーバー (ESB サーバーおよびピア サーバー) は、下図に示すように、相手側の種類 に応じて接続ポートを分けています。



これらのポート構成や接続先 URL などの設定は、プロファイルと呼ばれるコンフィグレーション設定に保持されています。 図中に示されている各ポートのポート番号は、デフォルトで設定されている値で、デフォルトのプロファイルである profile1 に 設定されています。

ピア サーバーを追加した場合には、ピア サーバーの追加方法 (タイプ) に応じて、プロファイルを変更する必要があります。 ピア サーバー追加のタイプには、以下の 2 つがあります。

- ▶ ESB サーバーとは異なるマシンで稼動させる場合
- ▶ 同一マシンで複数のピア サーバーを稼動させる場合

上の 2 つのタイプでは、プロファイルの変更内容が異なります。このガイドブックでは、この 2 つのタイプ別に変更方法を説明します。この方法をマスターすれば、上記のタイプを組合わせた様々なサーバー構成に応じたプロファイル設定も行えるようになります。

[注意]

上図で示されているポート番号が既に他のアプリケーションやシステムによって使われている場合には、空いているポート番号に変更する必要があります。

このガイドブックでは、ピア サーバーのオフライン モードでのプロファイル変更方法を説明しています。オンライン モードで のピア サーバーの変更方法および ESB サーバーのオフライン / オンライン モードでの変更方法については、製品マニュ アルを参照してください。



1.2 プロファイル

プロファイルは、各サーバーのコンフィグレーション情報を保持しています。プロファイルは、また、サーバーおよびコンポーネ ント フローの実行時に必用となるデータやログ記録を保存する場所の名前としても用いられ、他のサーバーの実行時データ と混同しないよう区分けしてします。

Fiorano SOA プラットフォームでは、下表の 4 つのプロファイルがあらかじめ設定されています。 表中の FES、FPS はサーバーのコンフィグレーション設定を指しています。

FES : ESB サーバー (Enterprise Server)

FSP:ピア サーバー

プロファイル名	サーバー コンフィグ	備考
profile1	FES	デフォルトのプロファイル
	FPS	
profile2	FPS	追加ピア サーバー用
haprofile1	primary	HA 構成用のプロファイル
	FES, FPS	
	secondary	
	FES, FPS	
haprofile2	primary	HA 構成の追加ピア サーバー用
	FPS	
	secondary	
	FPS	

ピア サーバーを追加していくたびに、下図のように profile3, 4, 5 と追加していきます。



図中で示している FPS、FPS1、FSP2 は、ピア サーバーの名前 (ノード名) です。ピア サーバーのコンフィグレーション設 定で用いている FPS と混同しないようご注意ください。

コンフィグレーション設定の格納場所は、

<**インストール** ディレクトリ> ¥FioranoSOAXXXXX¥esb¥server¥profiles の下に、プロファイルごとに保存されています。(XXXXXX は、バージョン番号を示しています。) コンフィグレーション設定は Studio を用いて行い、これらのファイルを直接エディットする必要はありません。



サーバー起動時のプロファイル指定

Windows のスタート メニューから起動する方法では、デフォルトの FPS プロファイルが使用されてしまいます。 スクリプト ファイル (.bat もしくは .sh) を用いて起動します。スクリプト ファイルは、下記の場所に在ります。



```
<インストールフォルダ>¥esb¥server¥bin¥server.bat (Unix 版の場合は、fps.sh)
```

ESB サーバーおよびピア サーバーをスクリプト ファイルで起動する場合、コマンド ラインに下記のようにアーギュメント (パ ラメータ) を指定します。

server.bat -mode <サーバー種別> -profile <プロファイル名> -mode : ESB サーバー (fes)、ピア サーバー (fps)の指定 -profile : プロファイル名 (例 : profile1、profile2)

例えば、ピア サーバーを profile2 を用いて起動する場合は、次のように指定します。 server.bat -mode fps -profile profile2



実行時データ (runtime data) の格納場所

実行時データは、

<**インストール ディレクトリ**> ¥FioranoSOAXXXXXX¥runtimedata

に格納されます。



runtimedata は、ESB サーバー (EnterpriseServers)、ピア サーバー (PerrServers) の別にディレクトリがあり、その下 にプロファイル別のディレクトリが作成されます (上のキャプチャ画面を参照)。

次の画面は、profile1 で起動されているピア サーバーのログ ファイルを表示している例です。



実行時データには、サーバーやサービス コンポーネントの実行に必用なデータ、ログ データ、ドキュメント トラキング データ、 システム イベントのログ記録などがあります。これらのデータは、実行が終了しても削除されることなく、保存されています。

[注意]

Fiorano SOA 2007 SP4 以前のバージョンでは、サーバー単位で独立したプロファイルとし、プロファイル名に FES、FES1、 FPS、FPS2、FPS3 などのサーバー ID (ノード名) を用いていました。SP5 から、1 つのプロファイルに ESB サーバーと ピア サーバーが含まれるように変更されました (追加ピア サーバー用のプロファイルには、ピア サーバーのみが含まれま す)。

Fiorano

1.3 コンフィグレーション設定、変更作業のモード

プロファイルの設定、変更には、2 種類の作業方法が用意されています。

- > オフライン モード (ピア サーバーが起動していない状態で行う方法)
- > オンライン モード (ピア サーバーが起動している状態で行う方法)

ピア サーバーを追加した場合には、その起動前にコンフィグレーションを設定する必要があります。 このため、追加ピア サーバーのコンフィグレーション設定は、オフライン モードで行います。

このガイド ブックでは、オフライン モードの変更方法を説明しています。オンラインモードによる変更方法は、製品マニュアル を参照してください。



2. 既存ピア サーバーとは異なるマシンに追加する

この章では、下図に例示するような、別マシン上にピア サーバーを追加する方法について説明します。



次の作業が必要となります。

- 1. マシン B に Fiorano SOA プラットフォームをインストール
- 2. マシン B のピア サーバーのコンフィグ設定を profile2 として保存 (図中、変更が必要な部分を赤色で示してあ ります)
 - (1) ピア サーバー名 (ノード名) を FPS1 とする
 - (2) 接続する ESB サーバーの URL をマシン A に変更する
 - ** 各ポート番号は、デフォルト (profile1) 設定の番号を用います。変更する必要はありません。

2.1 マシン B へのインストール

ピア サーバーを追加するマシンに、Fiorano SOA プラットフォームをすべてインストールしてください。 セットアップ タイプは、次の画面のように、[Enterprise] を選択してください。

インストール方法の詳細については、ガイドブック『Fiorano SOA プラットフォームのインストール』を参照してください。





これで、Fiorano SOA プラットフォーム のフルセットがインストールされます。 こうすることで、このマシン上でも Studio ツールが使えるようになり便利です。

2.2 ピア サーバーのプロファイル設定を変更

profile1 の FPS を、既存の ESB サーバーに接続するよう変更し、profile2 の FPS として保存します。 初期設定の profile2 では、既存ピア サーバーと同ーマシン上で実行するための設定となっており、ポート番号がデフォルト とは異なっています。profile1 の FPS を変更して、profile2 の FPS に上書きするほうが変更箇所が少なくなります。

2.2.1 Studio の起動

新たにインストールしたマシン上で、Studio を起動します。ESB サーバー、ピア サーバーとも起動する必要はありません。

2.2.2 Profile Manager の起動

メニューバーの [ツール] から [Configure Profile] を選択し、Profile Manager を起動します。

🚺 Fiorano Studio	
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ナビゲート(N) ソース(S)	ツール① ウィンドウの ヘルプ(H)
i 🖿 🗗 🖓 🖾 🕼 📲 📲 i 🛠 🍺 💷 🎝 🖓 🖉	🔆 Configure Profile
	Schema Repository
	License Manager
	Create Service Component
	テンプレートマネージャー(①
	オプション(0)
	モジュールマネージャー(<u>D</u>)
	アップデートセンター(山)



Profile Manager が起動する際に、対象とするコンフィグ設定を指定するよう、ダイアログ ボックスが表示されます。

2.2.3 ピア サーバー コンフィグレーションの指定

次の画面に示すように、インストール ディレクトリ → esb → server → profiles → profile1 までたどります。

E Select Profile	Directory X	
参照:	🖻 profile1 🗾 🦻 🛤 📰	
して し し し し し し し し し し し し し	● ローカル ディスク (C:) Program Files ● Fiorano ● FioranoSO A2007SP6 ● esb ● esb ● server ● profiles ● profile1	
איין באינער איז גער איז	、 ファイル名: is¥Fiorano¥FioranoSO A2007SP6¥esb¥server¥profiles¥profile1 開く ファイルタイブ: すべてのファイル マ 取消し	

次の画面のように、prifile1 のサーバー コンフィグレーションが表示されます。

E Select Profile	Directory		×
参照:	🗀 profile1		
最近使ったファイ ル デスクトップ デイドキュメント	FES		
	ファイル名:	s¥Fiorano¥FioranoSO A2007SP6¥esb¥server¥profiles¥profile1 開く	
	ファイルタイプ:	すべてのファイル ・ 取消し	

ピア サーバーの設定ファイルである FPS を選択し、[開く] ボタンをクリックします。

次のように Profile Manager のウィンドウが表示されます。





2.2.4 ピア サーバー名 (ノード名) の変更

既存マシンの上で既に FPS という名前のピア サーバーが稼動していますので、別の名前に変更します。

Profile Manager ウィンドウの FPS ノードをクリックし、Properties ウィンドウの [Profile Name] にピア サーバ ー名を指定します。下の画面では、FPS1 と入力しています。



Profile Manager の FPS ノードも FPS1 に変更されます。

2.2.5 ESB サーバーへの接続 URL を変更

FPS1 ノードを Esb → Peer → Transport → EnterpriseBus と展開し、EnterpriseServer をクリックします。



プロパティ ウィンドウの次の項目を変更します。

PrimaryURL : ESB \mathcal{O} URL

デフォルト値 http://localhost:1847 変更例 http://123.44.23.06:1847

BackupURL : HA 機能を使用している場合に、セカンダリィの ESB サーバーの URL を指定します。



2.2.6 変更の保存

以上で、ピア サーバーのコンフィグ設定の変更が完了しましたので、この設定を [Save As] で保存します。通常の Save で保存すると、デフォルトの FPS 設定ファイルが削除されてしまいます。

FPS1 ノードを右クリックし、[Save As] を選択します。

🗾 Fiorano Stud	io			
: ファイル(<u>F</u>) 編集	集(E) 表示(⊻) ナビゲ~	-K <u>N</u> V-	·ス(<u>S</u>) ツ	ール(工) ウィンドウ
: 🗈 🕒 🖄	<u> </u>	م لا ال	2	i 🕄 👰 🏇 📗
Profile Manager			•0 ×	
Profiles				
	Add Components		1	
	New Domain			
	保存(<u>S</u>)	Ctrl+S		
	Save As			
	Export Profile			
	Validate			

次のダイアログ ボックスが現れますので、profile2 に移動し、FPS を選択した後に、[保存] ボタンをクリックします。

E Select Profile	Directory		×
保存	🚞 profile2	▼ ØØ.	
で 最近使ったファイ ル	FPS		
デスクトップ	ファイル名: ファイルタイプ:	yrano¥FioranoSO A2007SP6¥esb¥server¥profiles¥profile2¥FPS 保存 すべてのファイル ・ 取消し	

次の確認ダイアログ ボックスが表示されますので、[はい] をクリックし、保存した FPS の内容が正しいか確認します。

🚺 Load	Profile X
?	Profile "FPS" saved successfully to directory : C:¥Program Files¥Fiorano¥FioranoSO A2007SP6¥esb¥server¥profiles¥profile1¥FPS1. Do you want to load the profile?
	(はい) いいえ (N) 取消し



_ 🗆 🗵

٠

2.3 新規ピア サーバーの起動

新たに追加したピア サーバーは、上で作成したプロファイル ファイルを使用するように起動しなければなりません。

起動用スクリプト ファイル

Windows のスタート メニューから起動する方法では、デフォルトの FPS プロファイルが使用されてしまいます。 スクリプト ファイル (.bat もしくは .sh) を用いて起動します。.スクリプト ファイルは、下記の場所に在ります。

<h+>< インストールフォルダ>¥esb¥server¥bin¥server.bat (Unix 版の場合は、fps.sh)</h>

プロファイル ファイルを指定して起動

次のように、コマンドラインでパラメータとして指定します。

server.bat -mode fps -profile <プロファイル名>

上述の profile2 の場合では、

server.bat -mode fps -profile profile2

となります。

次のキャプチャ画面は、Windows の cmd.exe で server.bat を実行している様子です。

<mark>∝ C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe</mark> Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:¥Documents and Settings¥aoshima>cd C:¥Program Files¥Fiorano¥FioranoSOA2007SP6¥ esb¥server

C:¥Program Files¥Fiorano¥FioranoSOA2007SP6¥esb¥server>server.dat -mode fps -prof ile profile2_



3. 同一のマシン上で複数のピア サーバーを実行する

この章では、下図のように同一のマシン上で複数のピア サーバーを実行する方法を説明します。 1 台のマシン上でピア サーバーのインスタンスを複数実行することができますので、追加インストールは必用ありません。



次の作業が必要となります。

追加ピア サーバー用にあらかじめ用意されている profile2 の FPS を用いる。
 この profile2 の FPS は、上図の赤色で示したポート番号が既に設定されています。

基本的に、既存ピア サーバーが同ーマシン上にある場合、次の 2 種の変更が必要になります。

- (1) ピア サーバー名 (ノード名) が、他のマシン上のピア サーバーも含めて重ならないようにする
- (2) ピア サーバーの各ポート番号を、同一マシン上の他のピア サーバーのものと重ならないようにする ピア サーバーには次の 3 つのポートが備わっています。
 - インターナル ポート (サービス コンポーネントおよび他のピア サーバーとの JMS メッセージング用) jetty ポート (Web サービスや HTTP リクエストのためのポート)
 - RMI ポート (JMX API を用いたアプリケーションや他社 JMS 管理ツールとの接続ポート)

3.1 プロファイル ファイルの編集

3.1.1. Profile Manager の起動

Studio のメニューバーの [ツール] から [Configure Profile] を選択し、Profile Manager を起動します。



🛃 Fiorano Studio	
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ナビゲート(N) ソース(S)	ツール① ウィンドウW ヘルプ(出)
: 🖪 📴 🔁 🔚 🗊 🛛 : 🗲 🍙 🗊 🖓 (P 🔎	🔆 Configure Profile
	Schema Repository
	License Manager
	Create Service Component
	テンプレートマネージャー①
	オプション(0)
	アップデートセンター(U)

3.1.2 ピア サーバーのプロファイル ファイルの選択

次の画面に示すように、インストール ディレクトリ → esb → server → profiles → profile2 までたどります。

E Select Profile	Directory	×
参照:	🛅 profile2 🗾 🤌 🛤 📰	
しています。 最近使ったファイ ル デスクトップ マイドキュメント	● ローカル ディスク (C:) ● Program Files ● Fiorano ● FioranoSO A2007SP6 ● esb ● server ● profiles ● profile2	
マイ コンピュータ	ファイル名: is¥Fiorano¥FioranoSO A2007SP6¥esb¥server¥profiles¥profile2 開く ファイルタイブ: すべてのファイル マ 取消し	

次の画面のように、インストール ディレクトリ→ esb → server → profiles → profile2 の内容が表示されます。

🗾 Select Profile	Directory		×
参照:	눱 profile2		
しています。 最近使ったファイ ル デスクトップ デスクトップ マイドキュメント	FPS		
אייר איי	ファイル名:	yrano¥FioranoSO A2007SP6¥esb¥server¥profiles¥profile2¥FPS 開公	
	ファイルタイプ:	すべてのファイル ・ 取消し	

FPS を選択し、[開く] ボタンをクリックします。Profile Manager のウィンドウが表示されます。



Profile Manager] F	Properties of FPS1	
Profiles			
		プロパティー	
		Profile Name	FPS1
		Description	This is d∈
		Profile Directory	C:¥Progra
		Author	null
		CreatedOn	null

デフォルトで用意されている profile2 の FPS は、同一マシン上の追加ピア サーバー用にあらかじめコンフィグレーショ ンを設定してあります。このガイドブックでは、設定内容の確認をしていきます。



3.1.3 ピア サーバー名 (ノード名) の変更 (確認)

ピア サーバーの名前が FPS1 と設定されていることが分かります。

Profile Manager] Properties of FPS1		
Profiles		コファイル名	<u>■</u> ≜ ↓ <mark>/</mark> ■! 만 ! <mark>≧</mark> ▼ プロパティー			
				Profile Name	FPS1	
FPS1 と衣示される				Description	This is de	
				Profile Directory	C:¥Progra	
				Author	null	
				CreatedOn	null	
	FPS1 と表示される	プロ FPS1 と表示される	プロファイル名 FPS1 と表示される	プロファイル名 FPS1 と表示される	プロファイル名 プロファイル名 FPS1 と表示される FPS1 と表示される	

3.1.4 JMS 接続のポート番号 (インターナル ポート)

次に、サービス コンポーネントおよび他のピア サーバーとの JMS 接続のポート番号を、既存のピア サーバーと重ならな いものに変更します。このポートは、インターナル ポートとも呼ばれ、コンポーネント間の JMS メッセージングのための接続 ポートとなります。コンポーネントから他のピア サーバー上のコンポーネントにメッセージを送る場合も、このポートを用いてピ ア サーバー間の通信を行います。

コンポーネントからの接続が集中するポートのため、ここには接続セッションや接続用スレッドを管理する接続マネージャと呼ばれる機能が置かれています。

socketAcceptors \rightarrow port-1 \rightarrow ConnectionManager と展開していくと、コンポーネントや他のピア サーバーとの の接続を管理する接続マネージャの設定が表示されます。

ポート番号が、1877 になっていることを確認します。





3.1.5 jetty のポート番号

Web サービス接続や web 接続を担うピア サーバーに組み込まれている jetty のポート番号を、既存ピア サーバーと 重ならないよう設定します。

Esb → Jetty → Jetty と展開していくと、jetty の設定が表示されます。

ポート番号が、1890 になっていることを確認します。

Profile Manager		Properties of Jetty	
Profiles		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Eiorano		General Properties DeploymentListFile	FPS.Ist
Linn & Jetty		Componentinstance Properties ObjectName InstanceOf	Fiorano.Esb.Jetty:ServiceType= ESBJetty
ter transformt Loggers transformt to the transformt to the tran	[Description ComponentInstance Configurati MaxThreads	Launches the embedded jetty s on 250
tere etc teres jmx teres jndi teres mq teres security		MinThreads LowThreads	10 25
		Maxidie i me StatsOn LowResourceMaxIdleTime	30000 (ກ(ນາ້ະ 5000
i⊟å socketAcceptors i⊒å port-1		WebAppDir PortNumber	/esb/server/jetty/fps 1890

3.1.6 JMX 接続のポート番号

他社の JMX ベースの管理ツールや、JMX API を用いたアプリケーション ソフトウェアとの接続ポートです。 デフォルトでは RMI のプロトコルで接続するため、RMI ポートとも呼ばれます。

jmx → connector → RMIBasedJMXCOnnector と展開していくと、JMX の RMI 接続の設定が表示されます。

Profile Manager	×	Properties of RMIBasedJMXConnector	
Profiles ⊟-≫ FPS1		聖 🎝 💋 🖭 만; 晶	
iorano iorano iorano Esb	G	General Properties DeploymentListFile Implementation	FioranoMQ.lst RMI
Jetty	E	ComponentInstance Properties ObjectName	Fiorano.jmx.conn
⊡… A Peer ⊕… A Loggers		InstanceOf Description	JMXConnector This JMX conne
terren etc erren imx	6	ComponentInstance Configuration RMIServerPort InterceptorClassName	2077 fiorano.jmx.conne
Elements connector € ···· ⊗ RMIBasedJMXConnector € ···· ♣ engine		·	

ポート番号が、2077 になっていることを確認します。

3.1.7 変更の保存

同ーマシンで複数のピア サーバー インスタンスを実行する場合、上述の 3 つのポート番号が重複しないよう設定します。2 つ目のピア サーバー インスタンスのプロファイル profile2 は、事前に設定済みとなっています。

3 つめのピア サーバー インスタンスを実行する場合には、profile2 のプロファイルを変更し、profile3 として [Save As] 機能で保存します。



3.3 複数ピア サーバー インスタンスの実行

ピア サーバーの起動方法については、セクション『<u>2.3 新規ピア サーバーの起動</u>』を参照してください。 起動用のスクリプト ファイル (server.bat, sever.sh) を用いて起動します。

server.bat -mode fps -profile profile --- 1つめのインスタンスの起動 server.bat -mode fps -profile profile2 --- 2つめのインスタンスの起動 server.bat -mode fps -profile profile3 --- 3つめのインスタンスの起動



4. コンポーネントにおけるピア サーバーの指定

ESB サーバーを実行しているマシンで Studio を起動し、コンポーネント フローを表示します。



コンポーネントを選択し、Properties ウィンドウの Nodes パラメータを、新たなピア サーバーに変更します。 例題として、FileWrite1 のピア サーバーを fps から fps1 に変更する手順を説明します。



Nodes パラメータの入力エリアをクリックすると、次のダイアログ ボックスが表示されます。



1		on Description	writes ua	ia into nie
🥿 🛃 FileWriter1 – Nodes			×	a into file
🍂 fps			追加	
			防运	<u> </u>
				sion="1.0" en
			<u>上</u> 下	Process
,		了解		
			121110	taa 🗖
	Node	s of the peer serv	vers on which	this service will
	be lau	inched as part o	f this applica	tion

このダイアログ ボックスに表示されているのは、Nodes パラメータに設定されているピア サーバーの名前 (ノード名) です。他のピア サーバーに変更するために、[追加] ボタンをクリックします。

その時点で ESB サーバー (Enterprise Server) に接続している他のピア サーバーの一覧が表示されます。この例では、 $fps \ge fps2$ だけが接続しているため、fps1 のみが候補としてリストされます。

/ []F	追加 		 × es dat	a into file a into file
	🦓 (ps1			
				<u></u>
				sion="1.0" en
			H	Process
	了解	取消し	E	
				too 💌
		Nodes		

fps1 を選択し、[了解] ボタンをクリックします。次のように、Nodes パラメータの値に fps1 が追加されます。

🗾 FileWriter1 – Nodes	×
I¢y fps I¢y fps1	除去
	上 下
	了解 取消し



🗾 FileWriter1 – Nodes	×
₩ fps	追加
ipsi	除去
	Ŀ
	<u> </u>
了解	取消し

次に fps を削除します。fps を選択し、[除去] ボタンをクリックします。

fps1 が残り、これが新たな Nodes パラメータの値となります。[了解] ボタンをクリックして、確定します。

🚺 FileWriter1 – Nodes	×
🍂 fps1	追加
	上
	了解取消し

fps1 にピア サーバーが変更されると、FileWriter1 の色がピンクに変わり、異なるピア サーバーで実行されることを示すようになります。

